

Nakládka a vykládka skotu

✓ Příprava nakládky: Co dělat?“

1

Strojvedoucí **Kontrolní seznam** „Live Animal Transport Driver Checklist: Jste připraven?“, „V případě jakýchkoli pochybností nebo mimořádné situace si vyžádat veterinární doporučení

2

Kontrola **počtu a způsobilosti** skotu na zatížení (velikost, hmotnost a vhodnost pro přepravu). Pro kontrolu účelnosti použití „[Praktické pokyny pro kontrolu způsobilosti dospělých vlnic](#) „

3

Příprava **nákladového plánu**, zohlednění počtu kusů skotu, hmotnost, pohlaví, výskyt rohů. Pohlavně zralý skot musí být zpracovávána odděleně a přepravována v samostatných prostorách

4

Otevřené **boční okenice** nákladního vozidla, pro ventilaci během zatěžování

5

Řidič/průvodce upraví **nakládací rampu** nákladního vozidla na hránu. Je třeba se vyhnout mezerám a co nejvíce se pohybovat (maximálně 36 %, nebo 20 ° u telat, max. 50 % nebo 26 ° u dospělého skotu)

6

Není-li k dispozici nábřeží nábřeží, uspořádání **zahnutého nebo úhlu nakládacího** okruhu (pevné chodby, výška pro dospělé: 1,7 m) v blízkosti vozidla

7

Rozprostřený **slámu na ložné ploše**, aby nedošlo k uklouznutí a odrazu


8

Zkontrolovat jakýkoli vizuální nebo fyzický okruh **překážky**

9

Naložení by mělo být provedeno **klidně a hladce**

Připraveno k načtení!




Všechna zvířata by měla mít možnost stát se nebo by měla být stanovena současně. Udržujte přibližně 20 cm nad ramenem skotu na optimální průtok vzduchu.



Kosmický příspěvek


Kategorie	Střední hmotnost	Min. s určelo/zvíře (m ²)
Malá telata	50	0.30 až 0.40
Středně velká telata	110	0.40 až 0.70
Těžká telata	200	0.70 až 0.95
Středně velký dospělý skot	325	0.95 až 1.30
Těžký dospělý skot	550	1.30 až 1.60
Velmi těžký dospělý skot	> 700	> 1.60




Nakládka



1. Umožnit, aby se skot nakládal při své **běžné rychlosti chůze**
2. S chovem skotu ve **skupinách** (5 kusů dospělého skotu, 10–15 telat)
3. **Omezit hluk** při minimalizaci stresu
4. Ještě lepší je zaměřit se na **telata s individuální pomocí**
5. S ohledem na specifickou **vizi** skotu: pozice se sama o sobě skrývá za tím, aby se skot posunul vpřed.



Binocular vision Reduced vision
Monocular vision Blind zone



Co dělat v případě, že se skot zastaví a odmítne se pohybovat,

- Hlučnost by měla být omezena. Vyhněte se křik/křikí; skot je velmi citlivý
- Ustáj-li se dobytek klidně a zkontrolujte, zda není nevhodné k přepravě.
- Podívejte se na překážky, úvahy nebo jiné problémy, které by se na ně mohly zaměřit, a opravit je. Není možné? Poskytnout skot čas na to, aby se mohl využít k překonání překážek. Opravit tuto otázku před dalším (ne) nakládkou
- Používání pasivních metod přemísťování skotu (např. podpora zvířat zklidně pomocí dřeva, plastického tvaru)
- Motivovat zvíře k tomu, aby se pohybovalo pomocí hvírů nebo mluvících. Nikdy neudeřil na zvíře!
- Je třeba se vyvarovat, pokud je to možné, elektrických sond, které se používají pouze u dospělého skotu, pokud se jim nic nebrání v pohybu (ne více než 1 vteřinu!). Používat je pouze na vnějších stranách sloupů

Vykládka

1. V případě **zpoždění při vykládce** se zajistí dobré větrání v zastaveném vozidle (otevřené boční okenice, větrání při použití síly, je-li k dispozici, parkoviště ve stínu)
2. Maximální šířka **pásma** a řádné osvětlení pro vykládku při příjezdu
3. **Vykládka** skotu v **šaržích** přizpůsobených velikosti kotce v místě příjezdu
4. Pokud je zvíře při příjezdu **nezpůsobilým**, zajistěte, aby bylo zvíře izolováno a aby se s ním zacházelo přednostně.
5. Používat pro přepravu zvířat stejné **pasivní metody**, jak je popsáno v položce „Načítám“.
6. Pokud se všechna zvířata vykládají, **čistí a dezinfikují** důkladně.
7. Vrátit **knihu jízd** příslušným orgánům a oznámit jakýkoli problém. **Ještě lépe!** Používání údajů z monitorování a zpráv o problémech, aby se zlepšila cesta do budoucnosti