

## Transport zwierząt - poradnik

### Obserwacja i ocena transportowanej trzody

#### ✓ Jak obserwować zwierzęta podczas podróży i postojów?

##### Główne punkty do uwzględnienia podczas transportu, postojów i po przybyciu na miejsce:

1



##### Czy zwierzęta są ciche i spokojne?

Powinny leżeć, nie wokalizować i/lub nie walczyć.

2



##### Obserwuj pozycję zwierząt!

Stoją, leżą? Podczas upału świnie wykorzystują przestrzeń, a gdy jest zimno, zbijają się w gromadę.

3



##### Czy podczas postojów słyszysz kaszel zwierząt?



4



##### Czy świnie dyszą?

Podczas upału to wyraźny sygnał, że trzeba poprawić wentylację.

5



##### Czy zwierzęta pozostają czyste podczas transportu?

Uwzględnij także obecność śladów krwi, piany na pysku, wydzielin.

6

##### Sprawność świń podczas transportu

Czy wszystkie zwierzęta nadają się do dalszego transportu? Patrz *Poradnik do oceny zdolności świń do transportu w praktyce*.

#### ✓ Szybka kontrola wyposażenia pojazdu na postoju



##### LISTA KONTROLNA

- ✓ Regulacja wentylatorów i żaluzji bocznych
- ✓ System pojenia
- ✓ Monitorowanie temperatury w kabinie i w pojeździe
- ✓ Alarmy
- ✓ Kamera, jeśli jest dostępna

## Jakie działania podejmować?

Niekorzystne efekty	Objawy	Działania
<b>Głód</b>	<i>Utrata wagi</i>	Nie należy zwierząt karmić w pojeździe, bo może to wzmocnić chorobę lokomocyjną. Poczekaj z karmieniem na dotarcie do punktu docelowego lub rozładuj trzodę na 24 godz. do nakarmienia. Kontroluj poidła
<b>Odwodnienie</b>	<i>Pragnienie, pomarszczona skóra, przekrwienie błony śluzowej</i>	Zapewnij świeżą, niezbyt zimną wodę. Zwierzęta muszą mieć stały dostęp do wody podczas podróży
<b>Niewygodna podczas odpoczynku</b>	<i>Brudne zwierzęta, cały czas w pozycji stojącej, żadne zwierzę nie leży</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dołóż ściółki</li> <li>• Dostosuj wymiary boksów do liczby transportowanych świń</li> <li>• Zapewnij odpowiednią wymianę powietrza przez regulację wentylacji wymuszonej lub/i wkładów w żaluzjach bocznych</li> </ul>
<b>Zła wentylacja</b>	<i>Nietypowa u świń hiperwentylacja z otwartym pyskiem i szybkim oddychaniem</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdzaj wentylację i temperaturę wewnątrz</li> <li>• Zapewnij wystarczającą wentylację; otwórz wszystkie żaluzje boczne i włącz wentylację wymuszoną (jeśli jest dostępna)</li> <li>• Unikaj postojów w gorących miejscach (nasłonecznionych)</li> <li>• Podczas dużych upałów niezbędne jest spryskiwanie wodą</li> </ul>
<b>Przegrzanie</b>	<i>Dyszenie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natychmiast otwórz wszystkie żaluzje boczne i włącz wentylację wymuszoną (jeśli jest dostępna)</li> <li>• Podczas dużych upałów niezbędne jest spryskiwanie wodą</li> </ul>
<b>Wyziębienie</b>	<i>Drżenie, kolor skóry</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejsz otwarcie żaluzji i kontroluj temperaturę wewnątrz</li> <li>• Dodaj ściółki (np. słomianej), aby zwiększyć izolację między zwierzętami a podłogą</li> </ul>
<b>Wyczerpanie</b>	<i>Apatia, niechęć do ruszania się, wyczerpanie, upadek, śmierć</i>	Konieczna pomoc weterynarza
<b>Choroba</b>	<i>Wyczerpanie, upadek, śmierć, wydzieliny z nosa lub oczu, nietypowe oddychanie, biegunka, krew w odchodach</i>	Konieczna pomoc weterynarza
<b>Kontuzja / ból</b>	<i>Utykanie, niechęć do poruszania się, nietypowa postawa, rany na skórze, opuchnięte stawy racice</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontaktuj się z weterynarzem</li> <li>• Postaraj się oddzielić ranne zwierzęta od reszty, ewentualnie rozładuj je w najbliższym możliwym miejscu</li> </ul>
<b>Zbyt duża łatwość poruszania się</b>	<i>Ślizganie się i upadanie</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapewnij przyczepną powierzchnię pojazdu, rampy i/lub drogi z rampy do boksów</li> <li>• Zmniejsz maksymalnie nachylenie rampy</li> <li>• Zadbaj o czysty i łatwy dostęp pojazdu do zatoki ładunkowej</li> <li>• Zajmuj się swiniami w grupach i dawaj im dość czasu do swobodnego przemieszczania się</li> </ul>
<b>Strach</b>	<i>Wokalizacja, odwracanie się, niechęć do poruszania się</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zachowuj się spokojnie</li> <li>• Grupy świń powinny być utrzymywane podczas załadunku</li> <li>• Sprawdź kierunek oświetlenia podczas rozładunku</li> </ul>
<b>Dyskomfort w grupie</b>	<i>Rany na skórze, walka</i>	Unikaj łączenia w grupy świń, które się nie znają
<b>Choroba lokomocyjna</b>	<i>Świnie są mocno zestresowane, mogą wymiotować i paść podczas transportu</i>	Okres bez karmienia przed podróżą jest niezbędny, minimum 6 – 12 godz. przed załadunkiem. Czas należy dostosować do planowanej podróży