


# Încărcarea și descărcarea taurinelor


## Pregătirea pentru încărcare: 'Ce este de făcut?'

- 1 Șoferul **verifică** '*Lista de verificare a șoferului: Ești pregătit?*'. În cazul oricărui dubiu sau situație de urgență, cere sfatul veterinarului
- 2 Verifică **numărul și condiția** taurinelor care vor fi încărcate (mărime, greutate și condiția pentru transport). Pentru condiția de transport folosește '*Instrucțiuni practice de evaluare a condiției de transport a bovinelor adulte*'
- 3 Pregătește **un plan de încărcare**, care ia în considerare numărul de taurine, greutatea, sexul, prezența coarnelor. Taurinele mature sexual trebuie să fie manipulate separat pe sexe și transportate în compartimente separate
- 4 Deschide **obloanele laterale** ale camionului pentru a asigura ventilația în timpul încărcării
- 5 Șoferul/însoțitorul ajustează **rampa de încărcare** a camionului față de cheiul de îmbarcare. Evită decalajele și fă ca panta să fie cât se poate de lină (max. 36% sau 20° pentru viței, max. 50% sau 26° pentru taurinele adulte)
- 6 Dacă nu există un chei de îmbarcare, organizează un circuit de încărcare **curbat sau în unghi** (culoare opace, înălțimea pentru adulte: 1,7 m) în apropierea vehiculului
- 7 Împrăștie **paie pe zona de încărcare** pentru a evita alunecarea
- 8 Verifică circuitul pentru a îndepărta orice **obstacol** vizual sau fizic
- 9 Încărcarea trebuie făcută **cu calm și lin**



**Toate animalele trebuie să fie capabile să stea în picioare sau așezate în același timp. Tavanul vehiculului la cca. 20 cm deasupra grebănelui taurinelor pentru o circulație optimă a aerului**

## Gata de încărcare!



## Suprafața


Categoria	Greutatea medie (kg)	Suprafața minimă/animal (m <sup>2</sup> )
Viței mici	50	0,30 la 0,40
Viței mărime medie	110	0,40 la 0,70
Tineret taurin	200	0,70 la 0,95
Taurine medii	325	0,95 la 1,30
Taurine mari	550	1,30 la 1,60
Taurine foarte mari	>700	> 1,60

## Încărcarea

1. Permite taurinelor încărcarea la **viteza lor normală de mers**
2. Condu taurinele în **grupuri** (5 taurine adulte, 10 – 15 viței)
3. **Limitează zgomotul** pentru a minimiza stresul
4. Mai bine este să se încarce **vițeii** cu **ajutor individual**
5. Țineți cont de **vederea specifică** a taurinelor: poziționați-vă în jumătatea posterioară pentru a determina taurinele să înainteze



Vedere binoculară      Vedere redusă  
Vedere monoculară      Zonă oarbă



### Ce să faci dacă taurinele se opresc și refuză să se miște

- Trebuie limitat zgomotul. Evită țipătul / strigarea; taurinele sunt foarte sensibile la zgomote
- Lasă taurinele să se calmeze și verifică dacă sunt inapte pentru transport
- Verifică obstacolele, reflecțiile sau alte probleme care le pot speria și corectează-le. Nu este posibil? Acordați taurinelor timp pentru a se obișnui și a depăși obstacolul. Corectează problema pentru următoarea încărcare / descărcare
- Folosește metode pasive de conducere a taurinelor (de ex. încurajează cu calm animalele prin folosirea blândă a unui baston de lemn sau plastic)
- Stimulează animalul de a se mișca prin fluierare sau vorbindu-i. Niciodată nu lovi animalul!
- Bastoanele electrice se vor evita pe cât este posibil și se vor folosi numai pentru animalele adulte, atunci când nu le oprește nimic să înainteze (nu mai mult decât 1 secundă!). Folosește-le numai pe partea exterioară a coapsei

## Descărcarea

1. Dacă se **întârzie descărcarea**, asigură o bună ventilație în vehiculul care staționează (obloanele laterale deschise, folosește ventilația mecanică dacă există, parchează vehiculul la umbră)
2. Folosește la maxim lățimea **culoarului** și o iluminare bună pentru descărcarea la destinație
3. **Descarcă** taurinele în **grupuri** adaptate la mărimea boxei în locul de destinație
4. Dacă un animal este **inapt** la sosire, izolează-l și acordă prioritate tratării acestuia
5. Folosește aceleași **metode pasive** de mânăre a animalelor, așa cum sunt descrise la *'Încărcare'*
6. După ce toate animalele sunt descărcate, **curăță și dezinfectează** complet vehiculul
7. Returnează **diagrama călătoriei** autorităților competente și raportează orice problemă. **Mai bine!** Folosește datele de monitorizare și rapoartele de probleme pentru a îmbunătăți transporturile viitoare

